

## Aggregatbyte av PD-kateter

Gäller för: Medicinkliniken Växjö

### Materialåtgång:

Kateterförlängning  
Set för aggregatbyte  
Två pkt sterila dukar  
Två pkt sterila handskar  
Fem pkt stora kompresser  
Ett pkt små kompresser  
Två st. IV3000 eller Tegaderm  
70% sprit  
Munskydd  
Skyddsrock  
Desinfektionshylsa

### Tillvägagångsätt:

- Tvätta händerna
- Torka bordet med Yt-desinfektion
- Ta på munskydd och plastförkläde
- Munskydd på pat. om hen är förkyld
- Öppna förpackningen till setet för aggregatbyte
- Lägg de stora kompresserna i den rostfria rondskålen. Lägg upp kateterförlängningen, de sterila dukarna, de små kompresserna och IV 3000 eller Tegaderm på duken. OBS! STERILT!
- Ta bort det gamla förbandet
- Tvätta händerna
- Häll 70% sprit på kompresserna
- Sprita händerna
- Ta på de sterila handskarna

- Ta tag i kateterändan med en spritindränkt kompress, tvätta sedan med fem till sju kompresser på kateterförlängningen. Tvätta sedan med fem till sju kompresser på den innersta delen av katetern. Tvätta med fem till sju kompresser på magen ifrån exit-site och utåt. Använd kompresser till extra tvätt på kopplingen
- Lägg de sterila dukarna runt kateteringången
- Sätt den skodda peangen på den innersta delen av katetern
- Byt sterila handskar
- Uppmana patienten att vara tyst under tiden kateterförlängningen är borta
- Skruva bort kateterförlängningen från katetern
- Ta en kompress och torka runt den mörkblå delen i ca 10 sek, ta sedan en ny kompress och upprepa proceduren två gånger till. Låt lufttorka
- Anslut den nya kateterförlängningen med katetern och se till att den sitter ordentligt ihop
- Ta bort peangen och de sterila dukarna
- Lägg om PD-katetern med små kompresser och IV3000 eller Tegaderm
- Byt plasthylsan på kateterförlängningen till en desinfektionshylsa
- Dokumentera aggregatbytet i journalen

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare